



USB接続の安定化

パソコンのUSBポートの電源OFFや遮断により稀にジョブコントロールやミニマネージャとの接続が切断される場合がございます。
USBポートの設定を変更することでこの遮断現象を解消、改善することができます。


1. デバイスマネージャを開きます。

WindowsXP,Vista,sevenの場合


マイコンピュータにマウスを合わせて右クリックすることでメニューが現れます。
メニュー一番下にある”プロパティ”を選択しハードウェア内に表示されます。




“USBコントローラ”をクリックしてニューリストを出す。
“USBポート、ハブ”を右クリックして”プロパティ”を選択する。



USBルートハブのプロパティを開いたら一番右にある”電源の管理”タブをクリック



“電力の節約のために、コンピュータで このデバイスの電源をオフできるようにする”
のチェックを外す。



この設定変更は全てのUSBポートに対して行う

また、市販のUSB-hubをパソコンとレーザー加工機の間接続することも有効である。
ウィルス駆除ソフトの機能停止をする、もしくはTrotect-directoryを信頼できるディレクトリ
に加える。